


Guide de l'utilisateur SIGMA Photo Pro



*Logiciel de traitement de l'image
en accompagnement des appareils photo numériques SIGMA*

Version 3.0

Important: A lire avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Sigma.

Afin de tirer le meilleur parti de ses performances et de ne pas prendre de risques lors de son utilisation, nous vous demandons de lire attentivement ce mode d'emploi.

Avertissements

- La reproduction totale ou partielle de ce mode d'emploi, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans accord préalable.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans préavis.
- Ce mode d'emploi a fait l'objet de toute notre attention. Si vous constatez une erreur, veuillez vous rapprocher de notre service Clients. Aucune responsabilité ne saurait être engagée du fait d'une erreur dans ce mode d'emploi.
- Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.
- SIGMA et son bailleur ne sauraient être tenus pour responsables d'un effet résultant d'une opération liée au logiciel.

Pour un usage correct et sûr, veuillez lire attentivement ce qui suit avant toute utilisation du produit.



Mise en garde !!

L'utilisation du produit en contradiction avec ce signal d'avertissement est susceptible d'entraîner des blessures ou d'avoir des conséquences dangereuses.



Mise en garde !!

Ne lisez pas les CD-ROM(s) livrés sur un lecteur de CD Audio. L'écoute des CD-ROM(s) livrés avec des écouteurs sur un lecteur CD musical peut altérer la capacité auditive. La lecture des CD-ROM(s) livrés sur une installation audio peut endommager les haut-parleurs.

Les images enregistrées avec cet appareil sont réservées à un usage strictement personnel. Elles ne doivent pas être utilisées en infraction avec la loi ou contrevenir aux lois locales et internationales sur les droits d'auteur. En outre, même dans le cas d'une utilisation purement personnelle, certaines restrictions peuvent s'appliquer pour les photographies se rapportant à des démonstrations, des performances, des spectacles, des présentations ou des propriétés commerciales. Dans tous les cas, les droits d'auteur et autres droits légaux doivent être respectés.

Etat des Marques Déposées

- FOVEON, X3 et le logotype X3 Logo sont des marques déposées par Foveon, Inc.
- Compact Flash est une marque de SanDisk Corporation.
- IBM PC/AT est une marque ou une marque déposée de International Business Machines (IBM) Corporation aux Etats Unis d'Amérique.
- Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et FireWire sont des marques déposées ou des marques de Apple Computer Inc. aux Etats Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Adobe Photoshop sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.
- Microdrive est une marque déposée de Hitachi Global Storage Technologies aux Etats Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Tous les autres noms de sociétés ou de produits utilisés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Important: A lire avant de commencer	i
Table des matières	ii
1 INTRODUCTION	1
1.1 A propos de SIGMA Photo Pro.....	2
Un tour d'horizon rapide de ce que vous pouvez faire avec SIGMA Photo Pro....	2
Eléments de l' Ecran Principal	3
Eléments de l' Ecran de Visualisation	4
1.2 A propos de ce mode d'emploi	5
Symboles et conventions.....	5
Navigation dans la version sur écran du mode d'emploi	5
2 PREPARATION DE L'ORDINATEUR	6
2.1 Installation du logiciel	7
Configuration système Windows requise.....	7
Installation et désinstallation du logiciel	7
2.2 Etalonnage de l'écran de l'ordinateur.....	8
Vérification de la luminosité, du gamma et de la couleur	8
Utilisation d'un profil pré existant.....	8
Choix de la meilleure résolution en fonction de la taille de l'écran.....	8
3 AVANT DE COMMENCER	9
3.1 Connexion du boîtier à l'ordinateur	10
Branchement des câbles de connexion.....	10
Mise sous tension du boîtier.....	10
Connexion de l'appareil	10
3.2 Lancement du logiciel	10
Ouverture et fermeture de SIGMA Photo Pro	10
4 TRANSFERT DES IMAGES	11
4.1 Transfert des images du boîtier vers l'ordinateur	12
Connexion du SD14 à l'ordinateur.....	12
Pour transférer les fichiers de l'appareil à l'ordinateur	12
Utilisation d'un lecteur de carte CF pour copier les images dans l'ordinateur.....	12
5 GESTION DES IMAGES	13
5.1 Description de l' Ecran principal	14
Fonctions principales	14

Table des matières

Liens vers des informations détaillées.....	14
Modifier la taille de l' Ecran principal	15
Modifier la taille des fenêtres d' Exploration et d' Affichage	15
5.2 Affichage des images dans l' Ecran principal	15
Affichage des images stockées dans l'ordinateur	15
5.3 Modes d'affichage des images.....	16
Changement de la taille et du type de diapositive.....	16
Trier et filtrer les visuels.....	16
5.4 Renommer des images	17
Renommer des images.....	17
Renommer une sélection d'images	17
Renommer des images en dehors de SIGMA Photo Pro.....	17
5.5 Sélection des images	17
Sélection d'une image	17
Sélection de plusieurs images.....	17
5.6 Pointage, Protection & Rotation d'images dans l' Ecran principal et l' Ecran de Visualisation	18
Rotation d'images	18
Pointage et dépointage d'images	18
Protection et déprotection d'images	18
5.7 Effacement des images dans l' Ecran principal et l' Ecran de Visualisation...	19
Effacement des images	19
5.8 Impression d'images dans l'Ecran principal ou l'Ecran de Visualisation	19
Impression d'image.....	19
5.9 Diaporama dans l'Ecran Principal	19
Diaporama dans l'Ecran principal.....	19
6 VISUALISATION D'IMAGES	20
6.1 L' Ecran de Visualisation	21
Ouverture d'un Ecran de Visualisation	21
Fonctions principales.....	21
Liens vers des informations détaillées.....	21
6.2 Navigation dans un dossier avec l' Ecran de Visualisation	21
6.2 Navigation dans un dossier avec l' Ecran de Visualisation	22
Choix de l'image à visualiser	22
Utilisation de la commande de navigation pour sélectionner les images.....	22
Sélection d'une image spécifique à partir de l' Ecran principal	22
6.3 Zoom	22
Taille écran	22
Changement de l'agrandissement.....	22

Table des matières

6.4	Visualisation des images avec le Masque d'Alerte	23
	Utilisation du masque pour analyser les zones claires et les ombres.....	23
6.5	Choix d'un Mode d'Ajustement	23
	En cas d'affichage d'une image X3F :	23
	Mode X3F : Visualisation avec les réglages par défaut correspondant à la visualisation sur le boîtier	23
	Mode Auto : Visualisation d'image avec ajustement automatique (en fonction du contenu de l'image)	24
	Mode Personnalisé : Visualisation avec ajustement spécifique	24
	Enregistrement de paramétrages non enregistrés	24
	En cas d'affichage d'une image JPEG ou TIFF :	25
	Mode Fichier : Visualisation d'image sans ajustement.....	25
	Mode Auto : Visualisation avec ajustement automatique.....	25
	Mode Personnalisé : Visualisation avec ajustement spécifique	25
6.6	Ecrans de Visualisation Multiples.....	26
	Ouverture simultanée de plusieurs Ecrans de Visualisation	26
	Utilisation pour comparer des images	26
	Utilisation pour comparer des modes d'ajustement.....	26
7	CONVERSION & ENREGISTREMENT	27
7.1	Conversion depuis l' Ecran Principal	28
	Conversion simultanée de plusieurs images	28
7.2	Conversion depuis l' Ecran de Visualisation	29
	Conversion d'une image à la fois.....	29
	Choix du dossier de destination	29
7.3	Options de conversion.....	30
	Résolution.....	30
	Modes d'ajustement.....	30
	Espace Colorimétrique	30
	Format de fichier.....	30
	Qualité	30
8	AJUSTEMENT DES IMAGES	31
8.1	Utilisation des Commandes d'Ajustement pour un paramétrage manuel... 32	
	Ouverture et fermeture de la Fenêtre des commandes d' Ajustement.....	32
	Agrandissement, réduction et fermeture de la fenêtre	32
8.2	Utilisation des curseurs de tonalités	33
	Exposition	33
	Contraste	33
	Ombres	33
	Zones claires	33
	Saturation	33

Table des matières

Netteté	33
Débouchage des ombres "X3 Fill Light" (fichiers X3F seulement).....	33
8.3 Ajustement de la couleur	34
Utilisation de la Roue d'Ajustement des couleurs	34
Utilisation de la Roue d'Ajustement des couleurs pour ajuster manuellement la couleur	35
Utilisation de la Pipette d'Ajustement de la couleur.....	35
8.4 Utilisation de l'Histogramme et du Masque d'Alerte.....	36
Lecture d'un Histogramme.....	36
Activation, désactivation et réglage du Masque d'Alerte.....	36
8.5 Modification de la Balance des blancs.....	37
Modification de la Balance des blancs dans un fichier X3F	37
8.6 Application et Enregistrement d'un paramétrage d'ajustement	38
Application d'un paramétrage à partir de la Fenêtre des commandes d' Ajustement ..	38
Enregistrement d'un paramétrage type	38
Effacement d'un paramétrage type	38
Remplacement du paramétrage X3F	38
9 ACCES A L'INFO SUR L'IMAGE	39
9.1 Information sur l'Image	40
L' Information sur l'image dans l' Ecran principal et dans l' Ecran de Visualisation ..	40
L'information dans la Fenêtre d'Affichage	40
L'information dans l'Explorateur de l'ordinateur.....	40
9.2 Accès à la Fenêtre d'Information	41
Le Bouton Info Image	41
La Fenêtre d'Information sur l'image	41
10 IMPRESSION ET DIAPORAMA	42
10.1 Impression d'images à partir de l'Ecran principal ou de l'Ecran de visualisation	43
La Fenêtre de Configuration de l'impression.....	43
Taille d'impression	44
Rotation automatique.....	44
Mise à l'échelle automatique	44
Nombre de copies.....	44
10.2 Diaporama à partir de l'Ecran principal.....	45
TYPES D'ANIMATION.....	45

1 INTRODUCTION

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- les principales
fonctions de SIGMA
Photo Pro
- comment fonctionne
ce guide de
l'utilisateur

1.1 A propos de SIGMA Photo Pro

Un tour d'horizon rapide de ce que vous pouvez faire avec SIGMA Photo Pro

Vous trouverez ci-dessous les écrans et fenêtres accessibles dans SIGMA Photo Pro, le logiciel de traitement d'images des appareils photo numériques Sigma. Cliquez sur un écran ou une fenêtre pour l'agrandir.



Ecran principal

- Copie des images du boîtier vers l'ordinateur
- Enregistrement de groupes d'images en TIFF ou en JPEG
- Pointage, protection, rotation et effacement des images du boîtier ou de l'ordinateur
- Impression
- Diaporama
- Renomination de fichiers




Ecran de Visualisation

- Choix du mode d'ajustement
- Enregistrement des images
- Agrandissement des détails
- Affichage des alertes d'exposition
- Pointage, protection, rotation et effacement d'images
- Navigation parmi les images affichées dans l'écran principal
- Activation des commandes d'ajustement
- Impression
- Importation et Exportation de paramètres


Fenêtre d'Information

- Visualisation des informations sur le fichier image
- Visualisation des informations relatives à la capture de l'image
- Visualisation des informations relatives à la conversion



Fenêtre des modes d'Ajustement

- Ajustement de la correction d'exposition, du contraste, des ombres, des zones claires, des zones saturées, de la netteté et du débouchage des ombres (X3 Fill Light)
- Ajustement colorimétrique
- Application sauvegarde et effacement des réglages personnalisés
- Visualisation de l'histogramme
- Visualisation des alertes de sous ou sur exposition
- Ajustement de la balance des blancs



Éléments de l' Ecran Principal


Les principaux éléments de l'écran principal sont décrits ci-dessous. Cliquez sur les liens pour accéder à la section du guide qui en décrit les détails.

Cliquez sur le bouton [Enregistrer les images sous...](#) p. 28 pour convertir et enregistrer une image X3F au format TIFF ou JPEG

Cliquez sur [Visualisation](#) p. 21 pour ouvrir un Ecran de Visualisation pour visualiser et ajuster une image en plein écran

Cliquez sur le [Bouton d'Information](#) p. 41 pour ouvrir l'écran d'information de l'image

Utilisez les [Boutons d' Edition](#) p. 18 pour pivoter, pointer, protéger ou effacer les images sélectionnées



Utilisez les [Boutons d'affichage](#) p. 16 pour contrôler la taille et le style d'affichage des images

L' [Explorateur ordinateur](#) p. 15 explore les disques et les dossiers de l'ordinateur. Si l'appareil est connecté, il apparaît ici. Cliquez sur le répertoire désiré pour afficher les images qu'il contient

La [Fenêtre d'affichage](#) p. 14 présente sous forme de diapositives les images contenues dans le boîtier ou dans un dossier de l'ordinateur

Remarque : si vous connectez un SD9 ou un SD10 à l'ordinateur, il ne sera pas détecté. Veuillez utiliser un lecteur de carte CF.

Éléments de l' Ecran de Visualisation

Les principaux éléments de l' Ecran de Visualisation sont repris ci-dessous. Cliquez sur les liens pour accéder à la section du guide qui en décrit les détails.

Appuyez sur la [Commande de Navigation](#) p. 22 pour passer d'une image à une autre

Appuyez sur la commande [Enregistrer l'image sous...](#) p.29 pour convertir et enregistrer les images X3F au format TIFF ou JPEG


Appuyez sur le [Bouton Plein format](#) p. 22 pour dimensionner l'image à la taille de l'écran

Appuyez sur le [bouton Zoom](#) p. 22 pour augmenter ou diminuer la taille d'affichage de l'image

Appuyez sur le [Bouton X3F](#) p.38 pour appliquer au fichier X3F le paramétrage en cours. Pour les images JPEG ou TIFF, il est désactivé.

Le [Mode d' Ajustement](#) p. 23 permet de visualiser les images avec différents types d'ajustements

Appuyez sur [Commandes d' Ajustement](#) p. 32 pour ouvrir la Fenêtre des commandes d'Ajustement



Utilisez les [Boutons d' Edition](#) p. 18 pour pivoter, pointer, protéger, ou effacer l'image affichée

Cliquez sur le [Bouton d'Information](#) p. 41 pour ouvrir la fenêtre d'information sur l'image

1.2 A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous apporte toutes les informations utiles quant à l'installation et à l'utilisation de SIGMA Photo Pro, le logiciel de traitement d'images qui accompagne votre appareil photo numérique SIGMA.

Symboles et conventions


- Le déroulement des menus est le suivant :
Menu Principal > Sous-Menu
- Les commandes au clavier sont indiquées comme suit :
Ctrl + Lettre ou Symbole
"Ctrl" est une abréviation pour la touche de contrôle sur un système Windows

Navigation dans la version sur écran du mode d'emploi

Pour accéder au mode d'emploi de SIGMA Photo Pro pendant une session de SIGMA Photo Pro, sélectionnez *Aide > Aide Photo Pro* dans le menu de n'importe quel écran.

Les fonctions suivantes de la version sur écran du mode d'emploi au format PDF vous aident à naviguer et à accéder rapidement à certaines sections :

Utilisez la fonction
Signets pour
accéder aux
chapitres
principaux



Utilisez la fonction
Rechercher pour utiliser les
mots clés

2 PREPARATION DE L'ORDINATEUR

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment installer
SIGMA Photo Pro
sur votre
ordinateur
- comment régler
l'écran de votre
ordinateur

2.1 Installation du logiciel

Configuration système Windows requise...


Si vous utilisez votre appareil photo numérique SIGMA avec un PC, la configuration minimale suivante est requise pour pouvoir utiliser SIGMA Photo Pro :

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista*
- Pentium III 750MHz
- 256MB RAM ou plus (512MB recommandés)
- 1GB d'espace disque dur disponible
- carte vidéo 16-bit (24-bit recommandé)
- résolution d'écran 800x600 (1024x768 recommandé)
- connexion USB (USB 2.0 recommandé)
- lecteur CD-ROM ou DVD-ROM

*La configuration requise pour l'installation de Windows Vista peut être différente

Installation et désinstallation du logiciel ...

Pour installer SIGMA Photo Pro sur votre ordinateur, introduisez le disque qui vous a été livré avec le boîtier SD9. Double-cliquez sur le symbole du lecteur CD dans le Poste de travail. Double-cliquez ensuite sur l'icône setup (Windows) pour installer le programme.



La fenêtre d'accueil s'affiche sur votre écran.

Suivez les instructions étape par étape qui vous permettent de choisir la langue d'affichage SIGMA Photo Pro sur l'ordinateur, choisir l'emplacement du dossier de l'application, etc.

Nota : Vous devez fermer tous les autres programmes avant de lancer l'installation. Redémarrez l'ordinateur une fois le programme installé pour terminer l'installation des pilotes nécessaires à la reconnaissance de votre appareil.

Pour désinstaller le programme sous Windows, choisissez l'option Désinstaller dans la ligne SIGMA du menu Démarrer, ou utilisez l'options Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration.

Pour réinstaller ou mettre à jour le programme, il faut d'abord le désinstaller et, ensuite, lancer l'installateur pour le réinstaller.


2.2 Etalonnage de l'écran de l'ordinateur

Vérification de la luminosité, du gamma et de la couleur

Vous pourrez alors vérifier ses caractéristiques à partir de SIGMA Photo Pro en sélectionnant *Outils > Vérification de l'écran* dans l'Ecran principal.

Les éléments de cette boîte de dialogue ne concernent que la neutralité colorimétrique et le gamma. Utilisez les commandes de réglages de l'écran tels que recommandés par le fabricant pour les autres paramètres.

Les ajustements de l'image sur écran seront d'autant meilleurs que l'écran sera bien réglé. Ses caractéristiques évoluant avec le temps, il est nécessaire d'en vérifier le réglage périodiquement. Nous vous conseillons de consulter la documentation y afférant et de procéder à l'étalonnage comme recommandé par le fabricant.



Utilisation d'un profil pré existant

Pour toute information relative aux profils d'écran, consultez les documentations relatives à votre écran, au logiciel de gestion de profil ou au système.

Choix de la meilleure résolution en fonction de la taille de l'écran

SIGMA Photo Pro est conçu pour fonctionner avec un écran d'une résolution de 800x600, mais la surface de visualisation des images n'est pas alors optimisée. Une résolution 1024x768 ou plus offre une meilleure flexibilité pour la visualisation et le conversion des images. Vous pouvez cependant réduire l'Ecran principal ou l'Ecran de Visualisation, réduire la Fenêtre d'Affichage à l'intérieur de l'Ecran principal, ou déplacer une fenêtre à l'intérieur de l'écran.

3 AVANT DE COMMENCER

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment
connecter le
boîtier à votre
ordinateur
- comment lancer
SIGMA Photo Pro

3.1 Connexion du boîtier à l'ordinateur

Vous pouvez utiliser SIGMA Photo Pro en connectant un boîtier SD14 à l'ordinateur.

Nota : Vous ne pouvez pas l'utiliser en connectant un SD9 ou un SD10 à l'ordinateur.

Branchement des câbles de connexion

Avant de connecter le boîtier à l'ordinateur en utilisant le câble USB, assurez-vous que le boîtier est hors tension. Branchez alors les câbles à l'ordinateur et à l'appareil.

Mise sous tension du boîtier

Mettez le boîtier sous tension comme indiqué dans le mode d'emploi. SIGMA Photo Pro ne détectera l'appareil que lorsqu'il sera mis sous tension, après avoir été connecté à l'ordinateur.

Connexion de l'appareil

Une fois le SD14 sous tension et connecté, SIGMA Photo Pro se lance automatiquement. SIGMA Photo Pro détectera le SD14 connecté en tant que mémoire de masse. Toutes les images présentes sur la carte CF sera automatiquement affichées dans la Fenêtre d'Affichage. Une Fenêtre d'Affichage vide signifie qu'aucune n'a été détectée dans l'appareil.

Rappel : les boîtiers SD9 et SD10 ne seront pas détectés.

3.2 Lancement du logiciel

Ouverture et fermeture de SIGMA Photo Pro



Vous pouvez lancer SIGMA Photo Pro sans boîtier connecté en double-cliquant sur l'icône de l'application dans le bureau. L' Ecran principal s'ouvrira et le dernier répertoire utilisé sera sélectionné dans l' Explorateur ordinateur. Toutes les images X3F, JPEG, ou TIFF contenues dans ce répertoire seront affichées. Si vous lancez SIGMA Photo Pro pour la première fois, aucun répertoire ne sera sélectionné.

Pour sortir de l'application, cliquez sur la croix de fermeture dans la barre de titre de l' Ecran principal ou sélectionnez *Fichier > Fermer* dans le menu de l' Ecran principal.

4 TRANSFERT DES IMAGES

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment copier
des images depuis
le boîtier vers
l'ordinateur
- comment
supprimer les
images de la carte
CF après leur
copie

4.1 Transfert des images du boîtier vers l'ordinateur

Le transfert de vos images de l'appareil vers un dossier de votre ordinateur assure la sauvegarde des fichiers X3F ou JPEG pour un usage ultérieur.

Nota: Il n'est pas possible de transférer directement les images vers un support tel qu'un CD-ROM.

Connexion du SD14 à l'ordinateur.

Connectez le SD14 à l'ordinateur avec le câble USB fourni. L'ordinateur détecte l'appareil en tant que mémoire de masse.

Pour transférer les fichiers de l'appareil à l'ordinateur

1. Transfert dans un dossier déjà existant

1. Double-cliquez sur le disque ou le dossier à sélectionner dans l'explorateur situé à gauche de l'Ecran principal.
2. Les dossiers sont affichés sous leur disque ou leur dossier parent. Choisissez le dossier de destination des images.

Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, cliquez droit sur le disque ou le dossier parent et sélectionnez "Nouveau dossier".

2. Ouverture du dossier SIGMA (dans le dossier DCIM créé par l'appareil) et sélection du (des) fichier(s) image (s) à transférer.

1. Double cliquez sur le disque (Sigma SD14) affiché dans l'explorateur situé sur la gauche de l'Ecran principal.
2. Cliquez sur le dossier DCIM
3. Cliquez sur le dossier SIGMA recherché créé dans le dossier DCIM.
4. Sélectionnez les images que vous souhaitez transférer vers l'ordinateur à partir de la fenêtre d'affichage. Si vous souhaitez sélectionner toutes les images, appuyez sur *Ctrl + A* ou cliquez sur "Sélectionner tout" dans le menu Edition.

3. Transfert des images par Glisser & Coller ou Copier & Coller .

1. Pointez la souris sur les images sélectionnées . Cliquez sur le bouton gauche et déplacez la sélection vers le dossier des destination retenu en maintenant le bouton enfoncé. Relâchez le bouton pour valider le déplacement.
2. Vous pouvez aussi transférer les images en cliquant droit sur la sélection. Sélectionnez "Copier" dans le menu contextuel et copiez ensuite dans le dossier souhaité en sélectionnant "Copier" dans le menu contextuel.

La procédure ci-dessus transfère directement les fichiers de la carte mémoire de l'appareil vers l'ordinateur.

Utilisation d'un lecteur de carte CF pour copier les images dans l'ordinateur

Si vous disposez d'un lecteur de carte mémoire CF qui est reconnu en tant que disque amovible par l'ordinateur, SIGMA Photo Pro le reconnaîtra comme tel. Vous pouvez donc utiliser votre lecteur de carte CF pour transférer vos images vers l'ordinateur.

5 GESTION DES IMAGES

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment afficher,
visualiser et trier
les images
- comment
sélectionner et
déplacer des
images
- comment
renommer des
images
- comment pointer,
protéger et pivoter
des images
- comment effacer
des images

5.1 Description de l' Ecran principal

Fonctions principales

L'Ecran principal permet de:


- Copier des images depuis le boîtier vers votre ordinateur
- Visualiser des images sous forme de diapositives
- Convertir et sauvegarder des groupes d'images
- Copier et déplacer des images d'un dossier vers un autre
- Pivoter, pointer ou protéger des images
- Renommer ou effacer des images
- Accéder à la Fenêtre d'Information
- Ouvrir l' Ecran de Visualisation d'une image
- Imprimer
- Lancer un diaporama

La Fenêtre d'Affichage fait apparaître les images directement depuis le boîtier si l'Explorateur boîtier est sélectionné ou depuis un répertoire de l'ordinateur si l'Explorateur ordinateur est sélectionné. La barre de titre de l'explorateur sélectionné apparaît en sur-brillance bleue.

L'Ecran principal demeure toujours ouvert durant une session de SIGMA Photo Pro. La fermeture de l' Ecran principal entraîne la fermeture de l'application et de toutes les écrans ou fenêtres ouverts.

Liens vers des informations détaillées

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à une description détaillée des éléments de l' Ecran principal.



Modifier la taille de l' Ecran principal

Utilisez les commandes dans la barre de titre pour agrandir, réduire et restaurer la taille de l' Ecran principal. Vous pouvez ajuster la taille en glissant à partir du coin inférieur droit de l'Ecran.


Modifier la taille des fenêtres d' Exploration et d' Affichage



Pour changer les dimensions respectives des fenêtres d'Exploration et d'Affichage, cliquez et faites glisser le trait de séparation des deux fenêtres. SIGMA Photo Pro mémorisera cette disposition lors du prochain lancement de l'application.

Faites glisser la bordure grisée vers la gauche ou vers la droite pour changer les tailles respectives des fenêtres d'Exploration et d'Affichage

5.2 Affichage des images dans l' Ecran principal



Affichage des images stockées dans l'ordinateur

Cliquez sur l'Explorateur ordinateur pour sélectionner le dernier répertoire visualisé. La barre titre de l'Explorateur ordinateur passe en sur-brillance bleue et les images du répertoire apparaissent dans la Fenêtre d'Affichage.

Si le dernier répertoire consulté a été supprimé entre temps, l'Explorateur ordinateur sera en sur-brillance, mais aucun répertoire ne sera sélectionné.

Cliquez sur un disque ou sur un dossier pour le sélectionner. Un sur-lignage bleu et une icône d'ouverture repère le dossier sélectionné. Double-cliquez sur un dossier pour l'ouvrir et afficher les sous-dossiers.

Si aucune image n'apparaît dans le Fenêtre d'Affichage, c'est qu'aucune image X3F ou JPEG n'a été détectée dans le boîtier, ni aucune image TIFF, JPEG ou X3F trouvée dans le répertoire sélectionné.

Si votre ordinateur est connecté à un réseau, cliquez sur "Network" (Réseau) pour accéder aux fichiers des autres ordinateurs.

Remarque : placer de plus de 300 images dans un dossier génère une erreur. Limitez chaque dossier à 300 images.

5.3 Modes d'affichage des images

Changement de la taille et du type de diapositive



Cliquez sur les *Boutons d'Affichage* situés au bas de l' Ecran principal pour afficher les images avec ou sans texte, et à différentes tailles.



Mini diapositives

Cliquez sur le bouton ou sélectionnez *Affichage > Mini diapositives* dans la barre de menu



Petites diapositives

Cliquez sur le bouton ou sélectionnez *Affichage > Petites diapositives*



Diapositives moyennes

Cliquez sur le bouton ou sélectionnez *Affichage > Diapositives moyennes*.




Grandes diapositives

Cliquez sur le bouton ou sélectionnez *Affichage > Grandes diapositives*.




Petites diapositives avec détails

Cliquez sur le bouton ou sélectionnez *Affichage > Diapositives avec détails*



Trier et filtrer les visuels

Les options de tri et de filtre des visuels sont accessibles par le menu *Affichage* dans la barre de menus de l' Ecran principal. Utilisez les options ou les raccourcis clavier équivalents pour afficher les visuels spécifiés dans la Fenêtre d'affichage.



Pour visualiser seulement les fichiers X3F, JPEG ou TIFF de l'emplacement sélectionné

Pour filtrer les images qui ont été pointées ou protégées.

Pour trier les images dans la Fenêtre d'Affichage selon tel ou tel critère.

Pour inverser l'ordre d'affichage ou actualiser l'affichage.

5.4 Renommer des images

Renommer des images

Cliquez droit sur une diapositive et sélectionnez *Renommer* dans le menu pour renommer une image

Renommer une sélection d'images

La boîte de dialogue "Renommer la sélection" permet de renommer toutes les images sélectionnées dans un dossier. Sélectionnez les images, cliquez sur *Fichier* dans l'Ecran principal et sélectionnez *Renommer la sélection*. Entrez un nom qui sera commun à toutes les images sélectionnées dans la fenêtre *Nommer* et un nombre de démarrage de la série dans le fenêtre *Commencer à #*. Si le nom existe déjà dans le même dossier, un message d'erreur s'affiche.

Renommer des images en dehors de SIGMA Photo Pro

Le changement de nom (SDIM#####) d'un fichier X3F sur la carte CF le rend illisible par le boîtier. Par contre, une fois qu'une image a été copiée dans l'ordinateur, le nom du fichier peut être modifié.

Avec un PC, lorsque vous modifiez un nom de fichier en dehors de l'application, l'extension (.X3F) ne doit pas être changée pour que le fichier puisse être reconnu par SIGMA Photo Pro en tant que fichier natif. Les fichiers convertis comportent les extensions .TIF et .JPG qui ne doivent pas non plus être modifiées.

Remarque : ne changez pas l'extension quand vous renommez un fichier. Si l'extension est modifiée, le fichier ne sera plus lisible par SIGMA Photo Pro.

5.5 Sélection des images

Sélection d'une image

Cliquez sur une diapositive pour la sélectionner. Double-cliquez pour sélectionner une image et l'ouvrir dans un Ecran de Visualisation. Les images sélectionnées sont surlignées en jaune.

Sélection de plusieurs images

Utilisez les procédures suivantes pour sélectionner et désélectionner les diapositives avec la souris :

- *Maj + clic* sur les diapositives pour une sélection consécutive (série continue de diapositives)
- *Ctrl + clic* sur les diapositives pour une sélection multiple non consécutive
- *Ctrl + A* pour sélectionner toutes les diapositives
- *Click* dans un espace vide ou tapez *Ctrl + D* pour annuler une sélection
- *Ctrl + Maj + I* pour inverser la sélection en cours

Edition	Affichage	Outils	Aide
Sélectionner tout			Ctrl+A
Sélectionner images pointées			Ctrl+K
Sélectionner images protégées			Ctrl+Alt+L
Désélectionner tout			Ctrl+D
Inverser la sélection			Ctrl+Shift+I
Pivoter de 90° à droite			Ctrl+]
Pivoter de 90° à gauche			Ctrl+[
Pointer			Ctrl+M
Protéger			Ctrl+L
Effacer			Del
Copier			Ctrl+C
Coller			Ctrl+V
Couper			Ctrl+X

Les options de menu suivantes et les commandes clavier correspondantes permettent également de sélectionner et désélectionner des diapositives :

5.6 Pointage, Protection & Rotation d'images dans l' Ecran principal et l' Ecran de Visualisation



Rotation d'images



Utilisez les boutons *Pivoter* ou les commandes *Pivoter* du menu *Edition* pour changer l'orientation d'une diapositive. Les images réorientées dans le boîtier le demeurent une fois transférées dans l'ordinateur.

- Sélectionnez les images et cliquez sur le bouton *Pivoter* de gauche pour faire pivoter une image vers la gauche.
- Cliquez sur le bouton *Pivoter* de droite pour faire pivoter une image vers la droite.
- Seules les images X3F, JPEG et TIFF peuvent faire l'objet d'une rotation.

Pointage et dépointage d'images



Pointez des images si vous voulez pouvoir identifier des groupes d'images pour les transférer, les copier, les convertir ou les déplacer. Les images pointées dans le boîtier le demeurent une fois transférées dans l'ordinateur.

- Sélectionnez une ou plusieurs images et cliquez sur le bouton *Pointer* ou la commande *Pointer* du menu *Edition* pour pointer.
- Sélectionnez une ou plusieurs images pointées et cliquez sur le bouton *Pointer* ou la commande *Ne pas pointer* du menu *Edition* pour dépointer.
- Si une sélection comporte des images pointées et non pointées, elles seront toutes pointées.
- Si toute la sélection est déjà pointée, le bouton *Pointer* annule le pointage de toutes les images.
- Seules les images X3F peuvent être pointées.

Protection et déprotection d'images



Protéger des images permet d'éviter un effacement accidentel. Les images protégées dans le boîtier demeurent protégées après leur transfert dans l'ordinateur.

- Sélectionnez une ou plusieurs images et cliquez sur le bouton *Protéger* pour protéger
- Sélectionnez une ou plusieurs images protégées et cliquez sur *Protéger* pour ôter la protection.
- Si une sélection comporte des images protégées et non protégées, elles seront toutes protégées.
- Si toute la sélection est déjà protégée, le bouton *Protéger* annule la protection de toutes les images
- les images JPEG, TIFF et X3F peuvent être protégées.

Remarque : ces opérations ne sont pas possibles à partir d'un support de lecture seule tel qu'un CD-ROM

5.7 Effacement des images dans l' Ecran principal et l' Ecran de Visualisation

Effacement des images



- Sélectionnez les images et cliquez sur le bouton *Effacer*, appuyez sur la touche Suppr du clavier ou sélectionnez *Effacer* dans le menu *Edition*.
- Une boîte de dialogue vous guidera dans le processus d'effacement.
- Les images protégées doivent être déprotégées avant de pouvoir être effacées.
- Les images JPEG, TIFF et X3F peuvent être effacées.
- Les images effacées peuvent être récupérées dans la corbeille.

Remarque : ces opérations ne sont pas possibles à partir d'un support de lecture seule tel qu'un CD-ROM

5.8 Impression d'images dans l'Ecran principal ou l'Ecran de Visualisation

Impression d'image



Cliquez sur le bouton *Imprimer* ou sélectionnez *Fichier > Imprimer* dans le menu. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section [10.1](#).

5.9 Diaporama dans l'Ecran Principal

Diaporama dans l'Ecran principal



Cliquez sur le bouton *Diaporama* ou sélectionnez *Fichier > Diaporama* dans le menu. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section [10.2](#).

6 VISUALISATION D'IMAGES

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment ouvrir un Ecran de Visualisation
- comment sélectionner les images dans un Ecran de Visualisation
- comment visualiser des détails en utilisant le zoom
- comment vérifier les zones d'ombres et les zones claires avec le masque d'Alerte
- comment utiliser les modes d'ajustement
- comment ouvrir des Ecrans de Visualisation multiples
- comment modifier le paramétrage d'un fichier X3F

6.1 L' Ecran de Visualisation



Ouverture d'un Ecran de Visualisation

Vous pouvez ouvrir un Ecran de Visualisation en double cliquant sur une diapositive, ou en cliquant sur le bouton *Visualisation* après avoir sélectionné une diapositive dans l' Ecran principal.


Fonctions principales

Utilisez l' Ecran de Visualisation pour :

- Visualiser des images individuellement en grande taille et avec une meilleure résolution
- Convertir et enregistrer les images une à une
- Appliquer des ajustements à l'image
- Accéder aux Commandes d'Ajustement pour une conversion personnalisée
- Pointer, protéger, pivoter ou effacer des images
- Naviguer d'une image à une autre depuis le boîtier ou un dossier donné
- Accéder à la Fenêtre d'Information de l'image

Liens vers des informations détaillées

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à une description détaillée des éléments de l' Ecran de Visualisation.



Ecran de Visualisation

6.2 Navigation dans un dossier avec l' Ecran de Visualisation

Choix de l'image à visualiser

Lorsque vous ouvrez un Ecran de Visualisation, la première image sélectionnée dans l' Ecran principal s'affiche. Un double clic sur une diapositive dans l' Ecran principal ou toute sélection d'une diapositive suivie d'un clic sur le bouton *Visualisation* remplace l'image dans l' Ecran de Visualisation.


Utilisation de la commande de navigation pour sélectionner les images



Cliquez sur la commande de *Navigation* pour passer d'une image à l'autre parmi les diapositives affichées dans l' Ecran principal. Vous pouvez aussi sélectionner *Affichage > Image suivante* ou *Image précédente* dans la barre de menu de l' Ecran de Visualisation.

La flèche *Précédente* devient grise lorsque vous visualisez la première image du répertoire. La flèche *Suivante* devient grise lorsque vous visualisez la dernière image du répertoire.

Si vous changez de répertoire dans l' Ecran principal, la commande de *Navigation* est désactivée jusqu'à ce que vous remplacez l'image en cours de visualisation par une image du nouveau répertoire.



Sélection d'une image spécifique à partir de l' Ecran principal

Pour visualiser une image donnée à partir de l' Ecran principal une fois que vous avez ouvert un Ecran de Visualisation, double cliquez sur la diapositive dans l' Ecran principal. La nouvelle image remplacera celle qui était affichée dans l' Ecran de Visualisation.

6.3 Zoom



Taille écran

Cliquez sur le bouton *Taille écran* pour ajuster l'affichage à la taille de l'Ecran de visualisation.



Changement de l'agrandissement


Le zoom permet d'afficher l'image dans l' Ecran de Visualisation agrandie jusqu' à 1600%. Pour changer le coefficient d'agrandissement, cliquez sur les signes + et - situés de chaque côté du bouton de *Zoom*. Le coefficient, qui peut descendre jusque 6,7% (1/15), s'inscrit au milieu.

Vous pouvez aussi faire varier le coefficient d'agrandissement avec les touches + et - du clavier.

6.4 Visualisation des images avec le Masque d'Alerte

Utilisation du masque pour analyser les zones claires et les ombres

Le rouge représente les zones claires qui excèdent la valeur paramétrée dans l'histogramme situé dans la Fenêtre d'Ajustement et le bleu représente les zones sombres qui sont en dessous de la valeur paramétrée dans la Fenêtre d'Ajustement. Veuillez vous reporter [Section 8.4](#) pour plus d'information au sujet du Masque d'Alerte.



6.5 Choix d'un Mode d'Ajustement

Utilisez le curseur des Modes d'Ajustement pour contrôler le traitement des images.



Le témoin de progression situé en haut à droite de l'Ecran de Visualisation clignote lorsque l'image est en cours de traitement. Quand l'animation s'arrête, l'image s'affiche avec l'ajustement en cours.

Pour choisir un autre mode d'ajustement, faites glisser la bille bleue sur un autre mode ou cliquez sur le cercle correspondant au mode souhaité.

En cas d'affichage d'une image X3F :

Mode X3F : Visualisation avec les réglages par défaut correspondant à la visualisation sur le boîtier



En mode X3F, chaque image s'affiche dans l'Ecran de Visualisation telle qu'elle est affichée sur le boîtier, sans aucun changement de tonalité ou de couleur. Vous pouvez modifier les paramètres avec la Fenêtre des commandes d'Ajustement.

et les enregistrer dans le fichier X3F en cliquant sur le bouton X3F.

Le mode X3F demeure sélectionné tant que vous n'avez pas choisi un autre mode ou que vous ne procédez pas à un ajustement manuel en utilisant les [Commandes d'Ajustement](#).

Mode Auto : Visualisation d'image avec ajustement automatique (en fonction du contenu de l'image)



En mode automatique, un ajustement automatique est appliqué à chaque image affichée dans l'Ecran de Visualisation.

Le mode auto demeure sélectionné tant que vous n'avez pas choisi un autre mode ou que vous ne procédez pas à un ajustement manuel en utilisant les Commandes d'Ajustement.

Pour savoir quel ajustement est appliqué, ouvrez la Fenêtre des commandes d'Ajustement : les commandes d'ajustement ont été déplacées automatiquement. Si vous souhaitez modifier ces réglages, placez les boutons et curseurs sur les positions souhaitées. Notez que dans ce cas, le Mode Auto est remplacé par le Mode Personnalisé.

Mode Personnalisé : Visualisation avec ajustement spécifique



En mode personnalisé, chaque image peut être affichée avec l'un des paramètres d'ajustement enregistrés listés dans le menu déroulant ou avec le paramétrage en cours non encore enregistré.

Le paramétrage en cours demeure sélectionné jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre dans le menu déroulant, que vous choisissiez un autre mode ou l'ajustiez manuellement avec la Fenêtre des commandes d'Ajustement.

Si vous sortez du mode personnalisé, le dernier ajustement demeure dans le menu déroulant. Vous pouvez y revenir en sélectionnant à nouveau de mode personnalisé.

Enregistrement de paramètres non enregistrés

Si "Paramétrage non enregistré" est sélectionné dans le menu déroulant, l'ajustement en cours correspond au réglage actuel des Commandes d'Ajustement. "Paramétrage non enregistré" apparaît instantanément dans le menu déroulant si vous ajustez manuellement une image avec les Commandes d'Ajustement. Dès que vous déplacez une commande, vous passez automatiquement en Mode Personnalisé et "Paramétrage actuel non enregistré" apparaît dans le menu déroulant.

Enregistrer les paramètres

Vous pouvez enregistrer le paramétrage en tant que paramétrage type en cliquant sur le bouton *Enregistrer* de la Fenêtre des commandes d'Ajustement. Enregistrer un paramétrage type permet de l'utiliser pour toute visualisation d'une image X3F dans Sigma Photo Pro.



Vous pouvez également enregistrer un paramétrage spécifique dans le fichier X3F pour y remplacer la paramétrage d'origine. Cliquez sur le bouton X3F situé en haut de l'Ecran de Visualisation ou dans la Fenêtre des commandes d'Ajustement. Vous pouvez aussi enregistrer ces paramètres en cochant la case d'option dans la boîte de dialogue lorsque vous enregistrez et sauvegardez une image en TIFF ou JPEG. La case reste cochée pour la conversion suivante.



Le bouton X3F est désactivé lorsque le paramétrage est en cours d'écriture sur le fichier ou si le paramétrage est identique à celui déjà appliqué à l'image.

En cas d'affichage d'une image JPEG ou TIFF :

Mode Fichier : Visualisation d'image sans ajustement



En mode Fichier, chaque image est affichée avec son réglage par défaut.

Le paramétrage du Mode Fichier demeure sélectionné tant que vous n'avez pas sélectionné un autre paramétrage dans le menu déroulant, choisi un autre mode ou que vous ne procédez pas à un ajustement manuel en utilisant les [Commandes d'Ajustement](#).

Mode Auto : Visualisation avec ajustement automatique




En mode automatique, un ajustement automatique est appliqué à chaque image affichée dans l' Ecran de Visualisation.

Le mode auto demeure sélectionné tant que vous n'avez pas choisi un autre mode ou que vous ne procédez pas à un ajustement manuel en utilisant les Commandes d'Ajustement.

Pour savoir quel ajustement est appliqué, ouvrez la Fenêtre des commandes d'Ajustement : les commandes d'ajustement ont été déplacées automatiquement. Si vous souhaitez modifier ces réglages, placez les boutons et curseurs sur les positions souhaitées. Notez que dans ce cas, le Mode Auto est remplacé par le Mode Personnalisé.

Mode Personnalisé : Visualisation avec ajustement spécifique



En mode personnalisé, chaque image peut être affichée avec l'un des paramètres d'ajustement enregistrés listés dans le menu déroulant ou avec le paramétrage en cours non encore enregistré.

Le paramétrage en cours demeure sélectionné jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre dans le menu déroulant, que vous choisissiez un autre mode ou l'ajustiez manuellement avec la Fenêtre des commandes d'Ajustement.

Si vous sortez du mode personnalisé, le dernier ajustement demeure dans le menu déroulant. Vous pouvez y revenir en sélectionnant à nouveau de mode personnalisé.

Remarque : la fonction X3F Fill Light ne s'applique pas aux fichiers JPEG ou TIFF



Vous pouvez également sauvegarder l'image modifiée en mode Auto ou Personnalisé en cliquant sur le bouton Fichier situé en haut de l'Ecran de Visualisation ou dans la Fenêtre des commandes d'Ajustement.



Le bouton Fichier est désactivé lorsque le paramétrage affiché est identique à celui déjà appliqué à l'image.

Remarque : il n'est pas possible d'enregistrer le paramétrage d'un fichier JPEG ou TIFF qui sont des images réinscriptibles.

6.6 Ecrans de Visualisation Multiples

Ouverture simultanée de plusieurs Ecrans de Visualisation

L'ouverture simultanée de plusieurs Ecrans de Visualisation permet de comparer des images ou des réglages côte à côte. Pour ouvrir un écran supplémentaire, sélectionnez *Fichier > Ouvrir un nouvel écran de visualisation* dans le menu de l' Ecran Principal ou de l' Ecran de Visualisation.

Quand des écrans multiples sont ouverts, un double-clic sur une diapositive de l' Ecran principal ouvrira l'image dans l' Ecran du dessus.

Remarque : Tout écran de visualisation supplémentaire requiert de l'espace mémoire additionnel, ce qui peut ralentir la vitesse de travail si de nombreux écrans sont ouverts. Pour optimiser la performance du logiciel, nous vous recommandons de fermer les écrans inutiles.

Utilisation pour comparer des images

L'affichage d'images semblables dans plusieurs écrans côte à côte permet de comparer des détails tels que la composition de l'image, les expressions des visages ou la mise au point avant de décider quelle image sera convertie et enregistrée.

Utilisation pour comparer des modes d'ajustement

Chaque Ecran de Visualisation a son propre Mode d'Ajustement; toute image affichée dans un même écran sera traitée avec le même mode d'ajustement. L'affichage d'images semblables dans deux écrans côte à côte permet de comparer des modes d'ajustement différents.

7 CONVERSION & ENREGISTREMENT

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment convertir et enregistrer des images
- comment déterminer la résolution, le format et l'espace colorimétrique de l'image à convertir

7.1 Conversion depuis l' Ecran Principal



Conversion simultanée de plusieurs images


Enregistrer les images sous...

La conversion de groupes d'images par groupes est le moyen le plus rapide pour convertir des images X3F qui ne nécessitent pas de correction individuelle. Vous ne pourrez pas renommer les images et elles seront toutes converties selon le même ajustement. Néanmoins, en Mode Auto, SIGMA Photo Pro optimisera chaque image durant le processus de conversion.

Pour convertir un groupe d'images :

- 1) Sélectionnez le dossier contenant les images X3F à convertir.
- 2) Vous pouvez convertir tout le dossier, une sélection d'images, ou les images pointées.
- 3) Sélectionnez ou pointez les diapositives si vous le souhaitez.
- 4) Cliquez sur le bouton *Enregistrer les images sous...*

La boîte de dialogue suivante apparaît :



Source :

Choisissez les images à convertir en cliquant sur le bouton approprié (toutes les images, les images pointées, les images sélectionnées).

Mode d'ajustement (images X3F seulement):

Choisissez un [Mode d'Ajustement](#) pour la conversion d'image.

Cochez l'option si vous souhaitez [enregistrer le paramétrage](#) pour le fichier X3F

Options de conversion :

Choisissez [la résolution](#)
[l'espace colorimétrique](#)
[le format de sortie](#)

Destination :

Cliquez sur *Choisir* pour sélectionner l'emplacement de stockage de l'image convertie.

Cliquez sur *OK* pour commencer la conversion ou sur *Annuler* pour revenir à l' Ecran principal

Remarque: les procédures ci-dessus ne s'appliquent pas aux images JPEG et TIFF

7.2 Conversion depuis l' Ecran de Visualisation

Conversion d'une image à la fois


La conversion d'une image à partir de l' Ecran de Visualisation est similaire à la conversion à partir de l' Ecran principal, avec cependant les avantages suivants :

- une grande partie du traitement est faite lors de la visualisation et l'enregistrement est plus rapide
- vous pouvez renommer le fichier de l'image convertie lors de son enregistrement
- vous pouvez appliquer un réglage manuel avec la Fenêtre des commandes d' Ajustement
- vous pouvez visualiser l'image plus en détails et mieux affiner l'ajustement

Enregistrer les images sous...

Une fois que vous avez choisi l'image à convertir, appuyez sur le bouton *Enregistrer l'image sous...*

La boîte de dialogue suivante apparaît :



Cliquez sur *OK* pour lancer la conversion et l'enregistrement ou sur *Annuler* pour revenir à l' Ecran principal


Choix du dossier de destination

Lorsque vous enregistrez des images, vous pouvez choisir le dossier de destination. Le dossier par défaut est le dossier du précédent enregistrement. Si vous souhaitez changer de dossier, cliquez sur le bouton Choisir et sélectionnez le dossier.

Remarque: pour les fichiers JPEG et TIFF, la répétitivité des traitements détériore la qualité de l'image

7.3 Options de conversion

Utilisez les menus déroulants et les boutons d'options pour choisir les paramètres de la conversion à opérer.



Mode d'Ajustement (images X3F seulement)

- X3F
- Auto
- Personnalisé

Remarque: non accessible pour les fichiers

Cochez l'option si vous souhaitez [enregistrer le paramétrage](#) pour le fichier X3F

Résolution

- Identique à la résolution initiale
- Moitié
- Double

Espace colorimétrique

- sRGB
- AppleRGB
- AdobeRGB
- ColorMatchRGB

Format de fichier de sortie

- JPEG
- TIFF 8-bit
- TIFF 16-bit

Résolution

La résolution finale par défaut est identique à la résolution choisie lors de la prise de vue. (Haute, Moyenne ou Basse). Vous pouvez aussi choisir une résolution réduite de moitié ou doubler la résolution (la moitié ou le double de pixels dans chaque dimension) pour l'image convertie en JPEG ou en TIFF.

Modes d'ajustement

Trois options sont proposées : le mode *X3F* inchangé par rapport au boîtier ou modifié dans SIGMA Photo Pro, le mode *Auto* où un ajustement est appliqué automatiquement par SIGMA Photo Pro, et le mode *Personnalisé* où l'ajustement est paramétré par l'utilisateur. Pour plus d'information sur ces options, veuillez vous reporter Section [6.5](#). Pour une information sur les paramètres d'enregistrement, reportez-vous Section [8.6](#).

Espace Colorimétrique

Le réglage correct de l'espace colorimétrique permet aux programmes, imprimantes et autres éléments de la chaîne de l'image de recevoir une information colorimétrique correcte. Si vous n'avez pas de préférence, il est recommandé de choisir les espaces colorimétriques standards PC ou Mac (sRGB ou AppleRGB). Pour un contrôle plus spécifique, vous pouvez choisir d'autres espaces colorimétriques dans le menu déroulant.

Format de fichier

SIGMA Photo Pro est compatible aux formats JPEG, TIFF 8-bit et TIFF 16-bit.

Qualité

Vous pouvez déterminer le niveau de compression JPEG.

8 AJUSTEMENT DES IMAGES

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment utiliser la Fenêtre des commandes d'Ajustement
- comment effectuer un ajustement de tonalité
- comment effectuer des ajustements de couleurs
- comment utiliser l'Histogramme
- comment régler le Masque d'alerte
- Comment changer la balance des blancs
- comment enregistrer un paramétrage
- comment effacer un paramétrage

8.1 Utilisation des Commandes d'Ajustement pour un paramétrage manuel


Les Commandes d'Ajustement vous permettent d'appliquer un ajustement manuel dans l'Ecran de Visualisation. Tout changement d'un bouton ou d'un curseur place l'Ecran en cours en [Mode personnalisé](#) (p.24). Le menu déroulant du bas indique "Paramétrage actuel non enregistré" confirmant qu'une commande de réglage manuel a été activée.

Tant que vous ne choisissez pas un autre mode ou un paramétrage déjà enregistré, le réglage en cours dans la Fenêtre des commandes d'Ajustement sera appliqué à chaque image qui sera affichée dans l'Ecran de visualisation concerné. Si plusieurs écrans sont ouverts, les réglages sont ceux de l'écran activé en dernier.

Ouverture et fermeture de la Fenêtre des commandes d' Ajustement

Commandes d'ajustement

Pour ouvrir la Fenêtre des commandes d'Ajustement, cliquez sur le bouton *Commandes d'Ajustement* dans l'Ecran de visualisation.



[Mode d' Ajustement](#) p.38

Utilisé pour choisir le mode d'ajustement et enregistrer ou effacer des paramétrages enregistrés en tant que paramétrage type ou dans le fichier source X3F

[Curseurs de tonalités](#) p.33

Utilisés pour ajuster l'exposition, les ombres, les zones claires, la saturation des couleurs, le contraste, la netteté et le débouchage des ombres X3 Fill Light (pour les images X3F).

[Balance des blancs](#) p.37

Utilisé pour modifier la balance des blancs dans le fichier X3F. Remarque : fonction non accessible avec les images JPEG et TIFF

[Ajustement de la couleur](#) p.34

Utilisé pour neutraliser et ajuster la coloration d'ensemble de l'image.

[Histogramme](#) p.36

Utilisé pour évaluer les valeurs de luminosité de l'image et s'assurer que l'ensemble des tonalités ont été saisies.

Agrandissement, réduction et fermeture de la fenêtre



Pour agrandir ou réduire un panneau à l'intérieur de la fenêtre, cliquez sur le bouton gris situé en haut à droite de chacun des panneaux : Mode d'ajustement, Curseur de tonalités, Réglage de la balance des blancs, Ajustement de la couleur, Histogramme.



Cliquez sur la croix de fermeture en haut à droite de la barre de titre pour fermer la fenêtre. La fermeture de tous les Ecrans de visualisation entraîne également la fermeture de la fenêtre.

8.2 Utilisation des curseurs de tonalités

Utilisez les curseurs pour régler la correction d'exposition, le contraste, les ombres, les zones claires, la netteté, le débouchage des ombres X3 Fill Light (fichiers X3F seulement) et la saturation.

Le mode Auto peut faire varier tous les curseurs à l'exception de celui de netteté. En ce qui concerne le débouchage des ombres ("Fill Light"), seul un faible ajustement est prévu en mode Auto. En effet, comme la netteté, cette correction dépend fortement du contenu de l'image et des préférences du photographe.

Pour augmenter la netteté ou accentuer l'effet d'éclaircissement du débouchage des ombres, il faut faire varier ces curseurs une fois la correction automatique réalisée.

Remarque : la fonction X3F Fill Light n'est pas utilisable avec les fichiers JPEG et TIFF



Exposition

Le curseur de Correction d'exposition corrige la luminosité globale de l'image comme si l'exposition d'origine avait été modifiée. Utilisez cette commande pour les images légèrement sous ou surexposées. Chaque incrément de 0,1 représente une modification de 0,1 de valeur d'ouverture f/. L'amplitude de correction du curseur est de deux valeurs d'ouverture f/ dans chaque sens.

Contraste

Le curseur de Contraste accentue simultanément la noirceur des noirs et la blancheur des blancs. Accentuer le contraste éclaircit les zones blanches et assombrit les noirs. À l'inverse, le réduire grise à la fois les blancs et les noirs. L'amplitude de correction du curseur est de -2,0 à 2,0.

Ombres

Le curseur des Ombres agit sur les zones sombres de l'image. L'augmentation de la valeur les allège, sa réduction les renforce. L'amplitude de correction du curseur est de -2,0 à 2,0.

Zones claires

Le curseur des Zones claires agit sur les zones les plus lumineuses de l'image. L'augmentation de la valeur les éclaircit, sa réduction les assombrit. L'amplitude de correction du curseur est de -2,0 à 2,0.

Saturation

Le curseur de Saturation agit sur l'intensité des couleurs. Accroître la saturation rend les couleurs plus riches, la réduire les rend à l'inverse plus neutres. L'amplitude de correction du curseur est de -2,0 à 2,0. La valeur minimale de -2,0 correspond à un gris pur dans l'image (Noir & Blanc).

Netteté

Le curseur de Netteté affecte la restitution des détails de l'image. L'augmentation de la valeur accentue leur netteté. L'amplitude de correction du curseur est de -2,0 à 2,0.

Débouchage des ombres "X3 Fill Light" (fichiers X3F seulement)


Le curseur X3 Fill Light permet d'ajouter de l'intensité lumineuse dans les zones sombres sans affecter l'exposition des zones claires. L'amplitude de correction du curseur est de -2,0 à 2,0.

8.3 Ajustement de la couleur

Utilisez l' Ajustement de Couleur pour modifier la coloration générale de l'image. Par exemple, si l'image possède une dominante jaune causée par un éclairage artificiel, ajouter du Cyan et du Magenta éliminera cette dominante jaune.

Vous pouvez ajuster manuellement la couleur avec la Roue d'Ajustement des Couleurs : faites glisser le repère jusqu'à l'effet souhaité, ou utilisez la pipette d'ajustement de couleur pour neutraliser automatiquement une image en appliquant une correction sur l'échantillon d'une zone neutre dont les valeurs actuelles RVB ne sont pas neutres.

Pour afficher la Roue d'Ajustement des Couleurs, ouvrez la Fenêtre des commandes d'Ajustement et agrandissez le panneau intitulé Ajustement de la couleur.




Les valeurs de Cyan, Magenta et Jaune – exprimées en "CC" (unités de correction des filtres colorés) - indiquent le niveau de l'ajustement effectué à l'emplacement du repère

Utilisation de la Roue d'Ajustement des couleurs

Cliquez et faites glisser le repère dans le cercle. Plus vous vous approchez du bord de la roue, la coloration de l'image s'accroît dans la nuance choisie. Si vous continuez au-delà de la portion visible du cercle, la couleur continue de s'accroître même si le repère n'est plus visible.

Pour revenir au réglage d'origine de l'image, cliquez sur le Bouton *Réinitialisation*.



Utilisation de la Roue d'Ajustement des couleurs pour ajuster manuellement la couleur

Pour neutraliser manuellement une dominante colorée, comme une coloration jaune causée par un éclairage artificiel, utilisez la loupe dans l'Ecran de visualisation pour sélectionner un échantillon représentatif du gris neutre. En vous basant sur les valeurs RVB de l'échantillon, amenez le repère de la roue sur des valeurs CMJ telles qu'elles s'équilibrent avec les valeurs RVB (voir le tableau ci-dessous). L'échantillon étant réputé neutre, ceci rétablira l'équilibre général de l'image.


Les valeurs pour le repère sont exprimées en valeurs de cyan, magenta et jaune en bas de la fenêtre, exprimées en "CC" (unités de correction des filtres colorés). Le tableau en bas de page précédente précise l'interaction entre rouge, vert et bleu, d'une part, et cyan, magenta, jaune d'autre part.

Si l'image possède une dominante générale et que vous ne pouvez pas échantillonner de gris neutre, amenez le repère dans la direction opposée à la couleur que vous cherchez à neutraliser. Par exemple, si l'image semble trop rouge, déplacez le repère du côté cyan, opposé au rouge dans la Roue d'Ajustement.

Utilisation de la Pipette d'Ajustement de la couleur



Vous pouvez utiliser la Pipette d'Ajustement de la Couleur pour laisser SIGMA Photo Pro créer un ton neutre gris dans l'image. Repérez un endroit de l'image qui comporte une couleur neutre qui n'est pas rendue comme neutre. Cliquez sur le bouton de la pipette. Le pointeur devient une pipette.



Avant
ajustement

Placez la pipette sur la zone à neutraliser et cliquez. Le logiciel évalue l'échantillon et procède aux ajustements pour obtenir un ton neutre.



Après ajustement

Notez dans l'exemple que le carré réputé neutre manquait de Bleu. Une fois rééquilibrée, la valeur du Bleu est montée de 147 à 198, et le gris apparaît neutre comme dans la réalité.


Si vous souhaitez recommencer avec un autre point échantillon, cliquez sur le Bouton de la pipette d'ajustement de la couleur et reprenez la procédure depuis le début.

Si les résultats de l'ajustement en vous conviennent pas, cliquez sur le bouton *Réinitialisation* au bas du panneau pour revenir au mode par défaut (sans ajustement). Vous pouvez par ailleurs vous servir de l'ajustement de la pipette comme base, et utiliser ensuite la roue pour affiner l'ajustement.

8.4 Utilisation de l'Histogramme et du Masque d'Alerte

Lecture d'un Histogramme

Pour afficher l' Histogramme de l'image, ouvrez la Fenêtre des commandes d'Ajustement, et agrandissez le panneau intitulé Histogramme.



L' Histogramme présente sous forme de graphique la répartition des valeurs de luminosité dans l'image. Trois affichages sous forme de lignes de couleurs illustrent les valeurs respectives des canaux Rouge, Vert et Bleu. Ce sont les mêmes valeurs que celles qui s'affichent dans le coin inférieur droit de la loupe dans le cadre de l' Ecran de Visualisation.


Les zones sombres sont représentées sur la gauche du graphique, les valeurs intermédiaires au centre, et les zones claires sur la droite. L'échelle de mesure de ces valeurs varie de 0 (les ombres les plus sombres) et 255 (les zones lumineuses les plus claires).

Activation, désactivation et réglage du Masque d' Alerte

Pour activer ou désactiver le Masque d'alerte, cochez ou décochez la case située sous l'histogramme. Vous pouvez choisir les valeurs à partir desquelles les Masque d'alerte vous avertira que des valeurs d'une zone sombre ou claire dépassent, dans un ou plusieurs canaux, les limites fixées.

Par exemple, vous constatez que votre imprimante ou votre laboratoire ne rend pas correctement les détails des zones sombres dont la valeur est en dessous de 8, et que les zones claires sont fades au-delà de 240. Vous pouvez décider que le masque d'alerte vous avertira si l'une ou l'autre de ces valeurs est dépassée. Pour régler les limites, cliquez sur les flèches situées sous l'histogramme et affichez les valeurs souhaitées.

Une fois les valeurs réglées, vous pouvez ajuster les curseurs d'ajustement de l'image jusqu'à ce que l'alerte diminue ou s'arrête. [Nous vous montrons ci-dessous un exemple d' Ecran de Visualisation avec Masque d'alerte.] Cette fonction importante permet d'optimiser efficacement la qualité de votre résultat final.




8.5 Modification de la Balance des blancs

Modification de la Balance des blancs dans un fichier X3F

La Balance des blancs d'un fichier X3F peut être modifiée. Si vous souhaitez changer le type de lumière d'une image donnée, vous pouvez le faire correspondre à n'importe quel type de lumière prévu dans le boîtier SIGMA.

Pour modifier la Balance des blancs, commencez par sélectionner l'image concernée dans un Ecran de Visualisation. Sélectionnez ensuite *Edition > Balance des blancs* dans le menu.



Pour modifier la balance des blancs d'une image, choisissez dans le menu déroulant.

Soleil : choisissez ce réglage si la photo a été prise en plein soleil.

Ombagé : choisissez ce réglage si la photo a été prise à l'ombre par temps ensoleillé.

Couvert : choisissez ce réglage si la photo a été prise sous un ciel très nuageux.

Incandescent : choisissez ce réglage si la photo a été prise à l'intérieur sous lumière incandescente (ou tungstène).

Fluorescent : choisissez ce réglage si la photo a été prise à l'intérieur sous éclairage de tubes fluorescents.

Flash : choisissez ce réglage si la photo a été prise avec un flash EF-500 DG.

Auto : ce réglage permet au boîtier de déterminer automatiquement la balance des blancs appropriée.

Monochrome : ce réglage permet la conversion en monochromie en tant qu'option de balance des blancs. *

Original : ce réglage permet de revenir à la balance des blancs utilisée lors de la prise de vue.

Si vous changez le réglage de la balance des blancs, c'est le fichier original X3F qui sera modifié. La diapositive de l'image dans l'Ecran principal et l'image affichée dans l'Ecran de Visualisation semblera inchangée.

Chaque fois que vous modifiez le réglage de la balance des blancs, le changement sera enregistré au niveau du fichier X3F. Attendez le retraitement complet de l'image pour pouvoir en visualiser les effets.

Remarque : lorsque l'option de balance des blancs Monochrome est retenue, l'information des couleurs n'est pas perdue. Il est possible de revenir à un autre réglage en couleurs.

Remarque : si vous utilisez un media non réinscriptible tel qu'un CD-ROM, ces modifications ne sont pas possibles.

8.6 Application et Enregistrement d'un paramétrage d'ajustement

Application d'un paramétrage à partir de la Fenêtre des commandes d'Ajustement

Pour afficher le mode d'ajustement, affichez la Fenêtre des commandes d'Ajustement à l'écran et ouvrez le panneau intitulé Mode d'Ajustement.

Les Modes d'Ajustement proposés dans la Fenêtre des commandes d'Ajustement sont les mêmes que ceux proposés dans l'Ecran de visualisation actif. [Reportez-vous au chapitre 6.5](#) pour le détail des modes proposés.

Cliquez sur le bouton X3F pour enregistrer le paramétrage dans le fichier source X3F

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le paramétrage actuel.
Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer un paramétrage enregistré.



Enregistrement d'un paramétrage type

Pour enregistrer le réglage actuel dans la Fenêtre des commandes d'Ajustement, cliquez sur le bouton *Enregistrer le paramétrage* situé en bas du panneau de Mode d'Ajustement. Ceci ouvre la boîte de dialogue *Enregistrer le paramétrage*.

Donnez un nom au nouveau paramétrage en tapant un nom dans le champ "Nom du paramétrage". Pour actualiser un paramétrage existant, cliquez sur le nom du paramétrage à modifier. Cliquez ensuite sur *Enregistrer*.

Si vous ne souhaitez pas l'enregistrer, cliquez sur Annuler et fermez la boîte de dialogue.

Effacement d'un paramétrage type

Pour effacer un paramétrage enregistré, cliquez sur le bouton *Effacer le paramétrage* situé en bas de la fenêtre de Mode d'Ajustement. Ceci ouvre la boîte de dialogue *Effacer le paramétrage*.

Cliquez sur le nom du paramétrage que vous souhaitez effacer et cliquez ensuite *Effacer*.

Remplacement du paramétrage X3F

Pour remplacer le paramétrage original d'un fichier X3F (celui initialement créé par votre appareil SIGMA) par celui en cours, cliquez sur le bouton X3F. Ceci ouvre une boîte de dialogue qui vous demande de confirmer que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres en cours dans le fichier source X3F.

Pour revenir au paramétrage X3F d'origine, sélectionnez le Mode personnalisé et choisissez *Aucun ajustement* dans le menu déroulant. Une fois *Aucun ajustement* sélectionné, cliquez sur le bouton X3F pour remplacer le paramétrage actuel par le paramétrage initial qui était celui de l'image délivrée par le boîtier SIGMA.

Pour appliquer le paramétrage X3F enregistré lorsque vous convertissez une image, sélectionnez le mode X3F dans l'Ecran de Visualisation, dans la Fenêtre des commandes d'ajustement manuel ou dans la boîte de dialogue d'enregistrement de l'Ecran de Visualisation.


Pour appliquer le paramétrage X3F enregistré lorsque vous convertissez un groupe d'images, sélectionnez le mode X3F dans la boîte de dialogue d'enregistrement de l'Ecran principal.

9 ACCES A L'INFO SUR L'IMAGE

**Dans ce chapitre,
nous vous
expliquerons...**

- comment accéder à l'information sur l'image dans l'Ecran principal et dans l'Ecran de Visualisation
- comment ouvrir la Fenêtre d'Information pour une information complémentaire

9.1 Information sur l'Image



L' Information sur l'image dans l' Ecran principal et dans l' Ecran de Visualisation

Lorsqu'une seule diapositive est sélectionnée dans l' Ecran principal, l'information de base sur l'image apparaît au dessus de la Fenêtre d'Affichage dans une barre d'information. Si plusieurs images sont sélectionnées, la barre demeure vide.

L'information comprend :

- le nom du fichier
- la date et l'heure de la prise de vue
- l'ouverture et la vitesse d'obturation
- la sensibilité ISO, le mode d'exposition, la longueur focale et le niveau de résolution
- le poids du fichier (en MB) et la balance des blancs -> pixel

La même information est affichée au dessus de l'image dans l' Ecran de Visualisation.

Des icônes complètent l'information sur une image individuelle. Elles précisent si l'image est pointée, si elle est protégée, et si elle a été transférée. Si l'image sélectionnée a été convertie au format TIFF ou JPEG en dehors de SIGMA Photo Pro, l'information se limite au format du fichier et à la protection éventuelle.

L'information dans la Fenêtre d'Affichage



Une information relative aux images sélectionnées figure dans un champ situé sous la Fenêtre d'Affichage de l' Ecran principal. Elle précise le nombre d'images sélectionnées et leur poids total.

L'information dans l'Explorateur de l'ordinateur



Une information similaire figure dans un champ d'information situé sous les explorateurs boîtier et ordinateur. Elle précise le nombre d'images présentes dans la carte du boîtier ou dans le dossier sélectionné, et le poids total correspondant.

Champ d' Information

9.2 Accès à la Fenêtre d'Information



Le Bouton Info Image

Vous pouvez disposer d'une information supplémentaire sur une image ou sur un groupe d'images en cliquant sur le bouton *Info Image* dans l'Ecran principal ou dans l'Ecran de Visualisation.

La Fenêtre d'Information sur l'image



La fenêtre d'information sur l'image décrit l' (les) image(s) sélectionnée (s) dans l'Ecran principal ou dans l'Ecran de visualisation.

Pour obtenir l'information relative à une autre image, cliquez dans l'Ecran de Visualisation contenant la nouvelle image ou sur sa diapositive dans l'Ecran principal. La fenêtre d'information sera réactualisée en affichant les données pour l'image sélectionnée.

La fenêtre d'information demeure ouverte et flotte au-dessous de l'Ecran principal et de l'Ecran de Visualisation jusqu'à ce que vous la fermiez ou que vous quittiez le programme. Pour fermer la fenêtre sans quitter SIGMA Photo Pro, cliquez sur la commande *Fermer* dans la barre de titre ou sur le bouton *Fermer* situé en bas de la fenêtre.

La fenêtre d'information est constituée de trois sections. La section du haut contient les informations générales relatives au fichier. La section centrale reprend les données et réglages de l'appareil lors de la prise de vue. La section du bas précise les paramètres X3F actuellement

enregistrés si vous visualisez une image X3F, et les réglages appliqués lors de la conversion si vous visualisez une image TIFF ou JPEG. Si l'image convertie a été modifiée ultérieurement sous une autre application telle que Adobe® Photoshop, une marque apparaît dans la barre de titre de la section.

Copier dans le presse-papier

Si vous souhaitez copier le texte figurant dans la fenêtre d'information, cliquez sur le bouton *Copier dans le presse-papier*. Collez le texte dans n'importe quel programme texte. Vous pouvez alors utiliser la fonction d'impression du programme pour imprimer le texte. Si vous souhaitez enregistrer ces fichiers texte dans vos dossiers image SIGMA Photo Pro pour un accès ultérieur plus aisé, ils ne seront pas visibles à partir de SIGMA Photo Pro, mais vous pourrez les ouvrir et les imprimer à partir de l'application de traitement de texte.

10 IMPRESSION ET DIAPORAMA

**Dans cette annexe,
vous trouverez...**


- Comment
imprimer des
images
- Comment réaliser
un diaporama

10.1 Impression d'images à partir de l'Ecran principal ou de l'Ecran de visualisation




Pour imprimer des images, cliquez sur le bouton Imprimer dans l'Ecran principal ou l'Ecran de visualisation, ou sélectionnez *Fichier -> Imprimer*

Lorsque vous imprimez à partir de l'Ecran principal, la boîte de dialogue ci-dessous s'ouvre. La fenêtre de Configuration de l'impression se situe sur la gauche de la boîte de dialogue, et la fenêtre de prévisualisation sur la droite.




La Fenêtre de Configuration de l'impression



Taille d'impression

Il est possible de sélectionner le nombre d'images à imprimer sur une même feuille. L'aperçu est affiché sur la droite.

Par exemple : pour le cas d'une impression au format A3



Remarque : Il est possible de sélectionner les tailles d'impression suivantes (en pouces) : 8x10, 5x7, 4x6, 3x5, 2x3 and 1.5x1.5.

Certaines tailles d'images peuvent ne pas apparaître dans le menu déroulant si elles sont supérieures au papier sélectionné dans le menu de configuration de l'impression.

Pour imprimer au-delà de 8"x10", veuillez sélectionner "Ajuster au support".

Rotation automatique

Cochez "Rotation automatique" pour ajuster au mieux l'image au papier.

Mise à l'échelle automatique

Les images sont rognées automatiquement pour s'ajuster à la taille d'impression requise. Le curseur se transforme en outil main sur l'aperçu et permet de déplacer l'image pour ajuster la coupe.

Nombre de copies

Il est possible d'imprimer une ou plusieurs images.

Cliquez sur Imprimer après avoir validé ces paramètres. Cliquez sur Annuler pour annuler les réglages sans imprimer.

Remarque : si vous imprimez à partir de l'Ecran de visualisation, il n'est possible d'imprimer que l'image affichée. Vous ne pouvez pas sélectionner ou paramétrer une autre image.

10.2 Diaporama à partir de l'Ecran principal



Il y a deux moyens d'afficher un diaporama.:

1. Cliquez droit sur une image dns la fenêtre d'Affichage et sélectionnez Diaporama dans la liste
2. Cliquez sur le bouton Diaporama situé dans la barre de tâches supérieure

Une boîte de dialogue s'ouvre. Elle permet de paramétrer les options qui suivent.



Animation

Choisissez un effet pour l'apparition des images parmi les cinq options : Zoom, Fondu, Déroulement, Feuille à feuille, Losange

Boucle

Cochez Boucle si vous souhaitez que le diaporama se répète en boucle.

Minutage


Choisissez dans le menu déroulant la durée d'exposition des images, de 1 à 10 secondes.

Pour démarrer le diaporama, cliquez sur le bouton Lancer. Si vous ne souhaitez pas le lancer, cliquez sur Annuler.

Pour pointer une image durant le diaporama, appuyez sur la barre d'espace pendant qu'elle est affichée à l'écran.

Tapez sur la touche "Echap" du clavier pour interrompre le diaporama.

TYPES D'ANIMATION




Zoom

L'image suivante apparaît à partir du centre de l'écran en remplaçant progressivement la précédente.



Fondu

L'image suivante apparaît progressivement au fur et à mesure que la précédente s'efface.



Déroulement

L'image suivante apparaît en se déroulant et en recouvrant la précédente de gauche à droite.



Feuille à feuille

L'image suivante apparaît au fur et à mesure que la précédente est ôtée comme sur un bloc note



Losange

L'image suivante apparaît en losange depuis le centre en remplaçant progressivement l'image précédente.